




# MANUAL APLIKACE

# Hlavní obrazovka



Konfigurace aplikace

Pole pro zadání PIN

Tlačítko přihlášení

Dobrý den,


děkujeme že jste se rozhodli využívat naši aplikaci plusMajetek pro inventarizaci majetku.

Aby se Vám aplikace snáz používala, prostudujte si prosím následující návod.

A pokud by ani tak nebylo něco jasné, můžete nás kontaktovat, rádi Vám s nastavením pomůžeme.

**Bohdan Chlumský**  
**+420 605 233 386**  
bohdan@itfuture.cz

# Konfigurace aplikace



Do editace nastavení se dostaneme z hlavního menu po stisknutí tlačítka nastavení.

V nastavení naleznete dvě záložky - Nastavení aplikace a nastavení připojení.


APLIKACE

V nastavení aplikace určujeme, zda se mají údaje o kontrolách zapisovat do volitelných parametrů.

Tato funkce je přístupná pouze v případě, že používáte verzi Pohoda E1 a příslušné parametry jsou vytvořeny.



Informace o tom, jaké a jak parametry vytvořit, naleznete v sekci Nastavení Pohody.

# Konfigurace aplikace




## PŘIPOJENÍ A ZAŘÍZENÍ


### Nastavení připojení

-  Nastavení IP adresy a portu pro připojení k serveru.
-  Aplikace umožňuje povolit a nastavit šifrování komunikace.


### Nastavení zařízení

-  Vstup do nastavení lze uzamknout heslem.
- Pro variantu Pohody E1 lze povolit přihlašování uživatelů.
- Lze povolit nebo zakázat zapamatování přihlášení na daném zařízení.


### Nastavení čtečky ČK

-  Používání laserového čtecího modulu čárových kódů lze v nastavení povolit nebo zakázat.

### Nastavení focení

-  Pro vyfotografované obrázky lze povolit úpravu kvality obrázku. K nastavení slouží posuvník ve spodní části obrazovky. Posuvník je dostupný pouze v případě, že je tato volba povolena.


### Nastavení logování

Volbu  Povolit vytváření logů využijete v případě, když se bude aplikace chovat nepředvídatelně. Vytvořený log nám poslouží k jednoduché identifikaci problému. Vytvořené logy nám snadno odešlete k analýze přímo z menu pomocí příslušného tlačítka.

 ODESLAT K ANALÝZE

# Práce s aplikací

## Přihlášení



Prvním krokem je přihlášení do aplikace. Přihlášení probíhá zadáním PIN (pokud je v Nastavení aplikace povoleno).



K zadání využijte klávesnici na obrazovce.

K vytvoření uživatelů a jejich PINů se používá obslužná aplikace plusUsers. Pro více informací nás prosím kontaktujte.




Po zadání PIN pokračujte stisknutím tlačítka PŘIHLÁSIT.


## Práce s aplikací - první spuštění



Při prvním spuštění Vás aplikace vyzve k provedení synchronizace.

Synchronizací dojde ke stažení aktuálních dat do zařízení, aby bylo možné pracovat offline.

Do menu synchronizace se dostanete stiskem tlačítka  v horní liště a dále stiskem tlačítka:



# Práce s aplikací



Aplikace má v hlavním menu možnost rychlého vyhledání informací o konkrétní položce a dále samotné provádění inventarizace.



## Info o položce


Rychlý náhled na zadané informace o inventarizované položce, včetně fotografií, popisů atd.



## Inventarizace dle umístění


Režim určený pro provádění inventarizace položek majetku dle jejich umístění.

# Práce s aplikací - info o položce




Položku vyhledáme načtením kódu čtečkou, případně zadáním číselného kódu ručně pomocí klávesnice.

U nalezené položky vidíme souhrnné informace tak jak jsou uvedené v Pohodě.




Položce lze změnit aktuální umístění stiskem tlačítka **Umístění:** a výběrem umístění z nabídky.



K položce lze pomocí stisku tlačítka pořídít libovolný počet fotografií. Výsledná kvalita fotografií se dá nastavit v nastavení aplikace na záložce Připojení a zařízení.



# Práce s aplikací - inventarizace dle umístění



🔍 Aplikace Vás vyzve k výběru umístění, ve kterém provádíme inventarizaci.


Výběr lze provést načtením kódu, jeho ručním zadáním nebo volbou z nabízeného seznamu.

Výběrem umístění se zobrazí všechny položky, které jsou v daném umístění přiřazené.



Aplikace u nalezené položky ověří její aktuální umístění a v případě neshody s vybraným umístěním v aplikaci zobrazí dialog s možností přesunutí do vybraného umístění.

# Práce s aplikací - inventarizace dle umístění



📌 V poli **Označit stavem:** lze vybrat jakým stavem se má každá načtená položka automaticky označit.

Lze také vybrat stav - vždy se zeptat - . V takovém případě aplikace zobrazí u každé položky seznam stavů k výběru.

Načtená položka se označí přednastaveným stavem, v případě vybrané volby - vždy se zeptat se zobrazí dialogové okno s výběrem dostupných stavů.




Načtená položka se označí zvoleným stavem a v seznamu všech položek se řádek podle tohoto stavu zbarví.



K vybrané položce lze pořídit fotodokumentaci.




Lze si zobrazit i souhrnné informace o položce.



# Práce s aplikací - inventarizace dle umístění

Pokud po ukončení inventarizace dostupných položek zůstanou v seznamu položky bez stavu, předpokládá se, že nebyly nalezeny. Aplikace se dotáže uživatele, jak s nimi naložit.

Je možné všechny položky bez stavu označit libovolným stavem z nabídky, případně u těchto položek aktuální umístění vymazat.





# Nastavení Pohody

Aplikace nevyžaduje žádnou uživatelskou agendu, ale lze ji přepnout, aby inventarizaci zapisovala do volitelných parametrů.

V takovém případě se musejí **U VŠECH TŘÍ MAJETKŮ** (drobný, leasingový a dlouhodobý) založit volitelné parametry a uživatelský seznam stavů:

**VPrPHInvDatum** – typu Datum = Datum inventarizace

**VPrPHInvUživatel** – typu Text = Přihlášený pracovník

**RefVPrPHInvStav** – typu Seznam = Stav inventarizace

	Název	Db. pole	Typ	Délka	Agenda
1	Inventarizováno	VPrPHInvDatum	Datum	0	
2	Inventarizoval	VPrPHInvUživatel	Text	64	
3	Stav	RefVPrPHInvStav	Seznam	0	PHInvStav
*				0	

**PHInvStav** – seznam stavů, hodnoty konstanty; jako první v seznamu je brán stav reprezentující „OK“, jeho popis ani konstantní ID nejsou důležité. Nastavení může vypadat např. takto:

Seznam

PHInvStav    Stavby inventarizace    Konstanty

	Zkratka	Popis	Konstanta
1	OK	OK	1
2	Nenalezeno	Nenalezeno	2
3	Poškozené	Poškozené	3
4	Vyřadit	Vyřadit	4
*			0



ITFutuRe s.r.o.

Pardubická 851/7  
500 04 Hradec Králové

[www.plussystem.cz](http://www.plussystem.cz)